

Eduroam beállítása

Windows 7

Automatikus Beállítás:


1. Jobb alsó sarokban kattints a Hálózati kapcsolatok ikonra bal gombbal.
2. A megjelenő elérhető vezeték nélküli hálózatok közül válaszd ki az **eduroam** hálózatot és kattints a csatlakozás gombra.




3. A felugró ablakban "Hálózati hitelesítés" ablakba írd be a hálózati azonosítód a következő formában: **emailcím (@brc.mta.hu)**, majd add meg a hozzá tartozó jelszavad. Nyomd meg az OK gombot.

Kézi beállítás:


1. Jobb alsó sarokban kattints a Hálózati kapcsolatok ikonra jobb gombbal.
2. Kattints a "Hálózati és megosztási központ megnyitása" szövegre.
3. A "Hálózati és megosztási központ"-ban válaszd ki a "Vezeték nélküli hálózatok kezelése" opciót bal oldalon..




4. Kattints a Hozzáadás gombra a bal oldalon.



5. Válaszd ki a "Hálózati profil kézi létrehozása" opciót.



6. Állítsd be a következők szerint a felvenni kívánt vezeték nélküli hálózat adatait:
1. Hálózat neve: **eduroam**
 2. Biztonság típusa: **WPA2-Enterprise** (ajánlott) vagy WPA-Enterprise
 3. Titkosítás típusa: **AES** (ajánlott) vagy TKIP
 4. Biztonsági kulcsot nem kell megadni.
 5. Válaszd ki "**A kapcsolat indítása automatikusan**" opciót.
 6. Kattints a tovább gombra.



Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz

Adja meg a felvenni kívánt vezeték nélküli hálózat adatait

Hálózat neve:

Biztonság típusa:

Titkosítás típusa:


Biztonsági kulcs: Karakterek elrejtése

A kapcsolat indítása automatikusan


Kapcsolódás akkor is, ha a hálózat nem teszi közzé a nevét (SSID)

Figyelmeztetés: Ezzel a beállítással kockázatoknak teheti ki a számítógép biztonságát.

7. Kattints a "**Kapcsolat beállításainak módosítása**" lehetőségre.




8. Válaszd ki az "Automatikus csatlakozás, ha a hálózat a hatótávolságon belül van" opciót.




9. Kattints a Biztonság fülre és állítsd be ezek szerint:


1. Biztonság típus: **WPA2-Enterprise**(ajánlott) vagy WPA-Enterprise
2. Titkosítás típusa: **AES** vagy TKIP
3. Válaszd ki a hálózati hitelesítés módszerét: **Védett EAP (PEAP)**
4. Jelöld be a Hitelesítési adatok megjegyzése... opciót
5. Menj a Beállítások gombra (a hitelesítési módszer mellett).




10. A megjelenő EAP tulajdonságai ablakban vedd ki a Kiszolgáló tanúsítvány érvényesítése opció elől a pipát.




11. A Hitelesítési módot állítsd **Biztonságos jelszó (EAP-MSCHAP v2)**-re
12. Lentebb válaszd ki a Gyors újracsatlakozás engedélyezése opciót.
13. Kattints a Hitelesítési mód - Biztonságos jelszó (EAP-MSCHAP v2) - mellett a Konfigurálás gombra.




14. Az EAP MSCHAP tulajdonságai ablakban, vedd ki a pipát "A Windows bejelentkezési nevem és jelszavam..." opció elől. Mentsd el a beállítást.



15. Kattints a Speciális beállítások gombra az "eduroam - vezeték nélküli hálózat tulajdonságai" ablakban és jelöld be a Hitelesítő adatok megadása opciót.




16. Kattints a Hitelesítő adatok mentése gombra.



17. Add meg és mentsd el az azonosításhoz szükséges adataidat:

1. Felhasználónév: **emailcím (@brc.mta.hu)**
2. Jelszó: hálózati azonosítóhoz tartozó jelszavad



18. Mentsd el a beállításokat a megnyitott ablakokon az OK gombra kattintva.

